


Drucker installieren

Netzwerkdrucker per grafischer Oberfläche installieren

1. Windows Symbol anklicken
2. Drucker und Scanner hinzufügen



3. Gerät hinzufügen klicken, kurz warten.
[netzwerkdrucker_installieren02.png](#)
4. Warten, bis der Eintrag erscheint
[netzwerkdrucker_installieren03.png](#)
5. Manuell hinzufügen
6. Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen
[netzwerkdrucker_installieren05.png](#)
7. Neuen TCP/IP-Anschluss erstellen
[netzwerkdrucker_installieren06.png](#)
8. IP-Adresse des Druckers eingeben
[netzwerkdrucker_installieren07.png](#)
9. Generic Network Card
[netzwerkdrucker_installieren07.png](#)
10. Treiber auswählen oder „Datenträger“ wenn noch nicht vorhanden
[netzwerkdrucker_installieren08.png](#)
11. Druckernamen eingeben
[netzwerkdrucker_installieren09.png](#)
12. Drucker nicht freigeben
[netzwerkdrucker_installieren10.png](#)
13. Fertigstellen
[netzwerkdrucker_installieren11.png](#)

Quelle:

My IT-Brain - <https://myitbrain.de/>



Adresse des Artikels:

https://myitbrain.de/doku.php?id=public:windows:drucker_installieren&rev=1708416519

Letzte Aktualisierung des Artikels: 2024/02/20 09:08
Druckdatum: 2025/06/07 12:55